DHCP 網路組態設定_Windows Vista 設定

1. 請點選【視窗】圖示,上拉功能表後點選【控制台】。

Windows 資訊看板	電腦
🌆 問題報告及解決方案	網路
2 記事本	連線到
强 遠端桌面連線	控制台
	預設程式
▶ 所有程式	說明及支援
開始授尋	p 🕘 🔴 🕨
🙆 🗉 👬 🔹	

2. 在【控制台】中,請點選兩下【網路和網際網路】。



3. 在【網路和網際網路】中,請點選兩下【網路和共用中心】。



4. 在【網路和共用中心】中,請點選【管理網路連線】。

会視電腦及裝置 = 4071/075	網路和共	用中心		
建線到網路 設定連線或網路 管理網路連線 診斷和修復		YENREN-PC (這部電腦)	newmic.ii	i.org.tw
	💐 newmi	c. <mark>iii.org.tw</mark> (網域網路)		
	存取	本	機和網際網路	
	連線	00	域連線	
	28 共用及打	叟索		
	細路探索	0	R M	
在【網路連	線】中,請點選 =、網路和明報網路,網路運	《雨下【區域: 「 ,	連線】。 · ·, <i>3</i> #	
()() · · 拉利:				
	el - •	Summer and successive states		

6. 在【區域連線狀態】中,請選取【一般】,並點選【內容】。

<u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>		
IPv4 連線能	力 :	網際網路
IPv6 連線能	カ :	本德
媒體狀態:		已啟用
連線時間:		02:53:15
速度:		100.0 Mbps
刮動 ———	C#¥ 🎶	——————————————————————————————————————
	a a	× (0) 500
位元组	371,475	4,091,089

7. 在【區域連線內容】中,請選取【網路功能】阴【Internet Protocol Version4 (TCP/IPv4)】,之後請點選【內容】。

	etä treme Gigabit Ethernet	
這個連線使用下列	項目(O):	
✓ Internet Pro	otocol Version 4 (TCP/IPv4 - Topology Discovery Map) per I/S Driver
 ✓ Link Layer 	r Topology Discovery Resp	onder

8. 在【Internet Protocol Version4 (TCP/IPv4)內容】中,請選取【一般】並 確認【自動取得 IP 位址】選項及【自動取得 DNS 伺服器位址】為選取狀態,最 後請按【確定】即完成連線設定。

● 白動耐得 III はもの				
● 百動取得 IF 位址(0) ◎ 使用下列的 IP 位址(3):		J		
IP 位址(I):	÷	2	88 88	
	÷	2	10	1
預設閘道(D):	÷	÷	ě.	
◉ 自動取得 DNS 伺服器位址(B)		1		
◎ 便用下列的 DNS 伺服器位址(E):				
憤用 DNS 伺服器(P):	2		22	
其他 DNS 伺服器(A):			-	